

Audials One 2018 Benutzerhandbuch

Inhalt

Installation und Setup	4
FAQs zur Installation	4
Audials One 2018 aktualisieren	5
Ihr Audials-Konto erstellen	7
Probleme bei der Treibereinrichtung	8
Neue Musik und Videos aufnehmen	12
Internetradio hören und aufnehmen	12
Die Ansicht Radio 12	
Radiosender finden und anhören 16	
Radiosender aufnehmen 18	
Einen Sender aufnehmen 18	
Radioaufnahme programmieren 20	
Automatische Massenaufnahme nach Kategorie 20	
Menge der aufgezeichneten Dateien begrenzen 22	
Audiostreams aufnehmen	22
Einen Audio-Stream aufnehmen 22	
Das richtige Aufnahmewerkzeug wählen 24	
Optimales Verhalten während der Aufnahme 26	
Komfortfunktionen für Audioaufnahmen 26	
Videostreams aufnehmen	29
Amazon aufnehmen 30	
Netflix aufnehmen 32	
YouTube aufnehmen 34	
Einen Videostream aufnehmen 36	
Bildschirmaufnahme 40	
Musikwünsche erfüllen	41
Wunschlisten erstellen und erfüllen 41	
Nach Musik und Videos suchen	44
Von DVD aufnehmen	46
Der Universal-Konverter	47
Wie finde ich heraus, welche Formate mein Wiedergabegerät unterstützt?	47
Unterstützte Eingabeformate	49
Mediendateien konvertieren	50
Mediensammlung verwalten	53
Überblick über die Mediathek	53
Mediendateien kopieren, exportieren und importieren	55
Anywhere: Eigene und externe Mediensammlungen verbinden	58
Aufnahmen auf CD oder DVD brennen	59
Aufnahmen bearbeiten	61
Tags bearbeiten	61
Der Schnittditor zum Bearbeiten von Liedern	64
Funktionsumfang des Schnittditors 64	
Liedanfang und Liedende bearbeiten 65	
Klingeltöne erzeugen	67
Einstellungen	69
Speicher & Ausgabe	69

Ausgabeformat einstellen

71

Installation und Setup

Audials One installieren, aktualisieren und Upgrades durchführen.

FAQs zur Installation

Fragen und Antworten rund um die Installation von Audials One.

Kann ich meine Software auf mehreren PCs installieren?

Ja, mit nur einem Lizenzschlüssel können Sie Ihre Software auf bis zu 3 Computern installieren.

Beschränkung: Allerdings können Sie mit dem selben Lizenzschlüssel die Software *nicht auf mehreren PCs gleichzeitig* starten und verwenden.

Wo kann ich ältere Produktversionen herunterladen?

Ältere Versionen finden Sie im Support-Forum verlinkt: [Version History](#)

Welche Systemvoraussetzungen werden benötigt?

Sie finden eine Liste der Systemvoraussetzungen auf der [Download-Webseite](#).

Beim Installieren erhalte ich den Fehler: "Overlapped I/O operation in progress." Was kann ich tun?

Dieses Problem wird verursacht durch das Windows-Update KB2918614 von Microsoft, welches am 12. August 2014 veröffentlicht wurde.

Um das Problem zu lösen

1. Erstellen Sie ein neues, lokales Windows-Benutzerkonto mit Administratorrechten.
2. Melden Sie sich mit dem neuen Benutzerkonto an und installieren Sie *Audials One*.

Nach der Installation können Sie *Audials One* auch mit Ihrem gewohnten Benutzerkonto verwenden.

Audials One 2018 aktualisieren

Aktualisieren Sie Audials One 2018 um von Patches, Bugfixes und weiteren Verbesserungen zu profitieren.

Updates mit derselben Hauptversionsnummer sind kostenlos. Wenn Sie zum Beispiel Audials One Version 2018 erworben haben, sind Updates auf jede Version von 2018.x umsonst.

Updates überschreiben nur interne Programmdateien. Ihre persönlichen Einstellungen, Nutzerdaten, Aufnahmen, etc. bleiben erhalten.

Wenn eine neue Version verfügbar ist, erscheint eine Schaltfläche zum Update in der [Navigation](#) links unten im Audials One-Fenster.



Abbildung 1: Die Update Schaltfläche

1. Klicken Sie in der [Navigation](#) unten links im Audials One-Fenster auf **! Update steht bereit**.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Update-Assistenten.

Die Versionsnummer Ihrer Installation ermitteln

Im Dialog 'Über Audials' wird die Versionsnummer Ihrer Installation zusammen mit Informationen über Komponenten und Server angezeigt.

In der Haupt-Toolbar der Navigation, klicken Sie **?** und anschließend auf **Über Audials**.

Der angezeigte Info-Dialog zeigt den Namen und die Versionsnummer des installierten Produkts in der ersten Zeile.

Nach Updates und enthaltenen Änderungen suchen

Zu jeder Veröffentlichung eines Updates gibt es einen Post im Abschnitt Release Notes in unserem Forum. Die Release Notes beschreiben die Änderungen, die in einem Update enthalten sind.

Updates manuell installieren

Die Update-Schaltfläche erscheint üblicherweise einige Tage nach der Veröffentlichung des Updates. Dadurch sind nur stabile Versionen über die Update-Schaltfläche verfügbar.

In einigen Fällen wollen Nutzer ein Update installieren, bevor die Update-Schaltfläche sichtbar ist. Dies ist per manuellem Download und Installation möglich.

1. Laden Sie die Setup-Datei aus der Version History oder von der Download-Seite herunter.
2. Öffnen Sie den Download-Ordner. Führen Sie auf das Programmsymbol von `Audials_One-Setup.exe` einen Doppelklick aus, um den Installationsvorgang zu starten.
3. Wählen Sie **Standard-Installation**, und klicken Sie dann **Weiter >**. Folgen Sie während des Installationsvorgangs den Anweisungen. Der Vorgang dauert einige Minuten.


Ihr Audials-Konto erstellen

Mit einem *Audials-Konto* können Sie sich im Programm anmelden um Einrichtung und Multi-Geräte-Nutzung zu vereinfachen, und auf das Forum und die Audials-Community zugreifen.

Mit einem *Audials-Konto* können Sie

- Nutzerdaten sichern.
 - Nutzerdaten nach einem Festplattenausfall wiederherstellen
 - Nutzerdaten auf andere Installationen übertragen
- synchronisieren und teilen.
 - Radiosender-Favoriten auf allen Geräten synchronisieren
 - Mediendateien mit verschiedenen Geräten teilen, zum Beispiel Dateien Ihres Computers mit Ihrem Handy
 - Mediendateien und Wunschlisten mit Freunden austauschen
 - Wunschlisten mit anderen Nutzern in der Audials Community teilen
- kommunizieren.
 - mit anderen Nutzern im Audials Forum kommunizieren
 - das Support-Team per E-Mail kontaktieren

In Audials One anmelden

1. In der Haupt-Toolbar der [Navigation](#), klicken Sie , und klicken Sie dann **Kostenloses Audials-Konto erstellen....**
2. Wählen Sie Nutzernamen und Passwort, und füllen Sie alle weiteren Felder aus.
3. Klicken Sie **Konto erstellen.**

FAQs zum Audials-Konto

Muss ich mich anmelden, um alle Funktionen von Audials One nutzen zu können?

Nein. Auch wenn Sie sich nicht anmelden, stehen Ihnen alle Funktionen zur Aufnahme und Konvertierung zur Verfügung. Allerdings ist es in vielen Fällen so, dass durch die Anmeldung die Einrichtung einfacher ist, oder Bedienabläufe einfacher und schneller

funktionieren. Zum Beispiel werden Ihre *Anywhere*-Geräte per Anmeldung automatisch miteinander verbunden.

Ich habe bereits ein Konto für das Audials-Forum erstellt. Kann ich dieses Konto nutzen, um mich in Audials One anzumelden?

Ja. Wenn Sie bereits ein Konto für das Forum oder die Community erstellt haben, müssen Sie kein neues Konto erstellen.

Probleme bei der Treibereinrichtung

Wenn die Treibereinrichtung mit einem Fehler fehlschlägt, oder in einer Endlosschleife von Dialogen zur Einrichtung hängen bleibt, hilft der in den Dialogen angezeigte Treibername dabei, die richtigen Anweisungen zur Lösung zu finden. Die aktuelle Treiberinstallation muss aufgeräumt werden, und der Treiber dann neu installiert werden.

Prüfen Sie, welcher Treibername in den Einrichtungsdialogen angegeben ist. Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen auf dieser Seite.




Abbildung 2: Beispieldialog zur Treibereinrichtung

Audials Sound Capturing

Der Audials Sound Capturing ist eine virtuelle Soundkarte, die es den Ansichten **Konverter**, **Musik mitschneiden** und **Video speichern** ermöglicht, Audio-Streams aufzunehmen.

Um folgende Probleme zu lösen

- Treibereinrichtung verlangt immer wieder einen PC-Neustart
 - Treibereinrichtung immer wieder aufgerufen
 - Windows beendet die Treibereinrichtung mit einer Fehlermeldung
1. Notieren Sie sich diese Anweisungen, oder drucken Sie die Anweisungen aus.
 2. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, und auch Audials One.
 3. Öffnen Sie den Gerätemanager mit Administratorrechten.
 - **Windows 7, 8.1, 10:** Klicken Sie in der linken unteren Bildschirmcke auf die Schaltfläche **Start**, und tippen Sie dann `devmgmt.msc`. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **devmgmt.msc**, und klicken Sie dann auf **Als Administrator ausführen**.
 4. Führen Sie einen Doppelklick auf **Audio-, Video- und Gamecontroller** aus.
 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Audials Sound Capturing**, und klicken Sie dann **Deinstallieren**.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Schritt für mehrfache Einträge von Audials Sound Capturing, und auch von Tunebite High-speed Dubbing, falls vorhanden.

Nach der vollständigen Deinstallation des Treibers kann nun durch folgende Schritte eine Neuinstallation durchgeführt werden.

6. Starten Sie Ihren Computer neu.
7. Starten Sie Audials One mit Administratorrechten.
 - **Windows 7, 8.1, 10:** Auf Ihrem Desktop, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung mit Audials One, und klicken Sie dann auf **Als Administrator ausführen**.
8. Starten Sie die Aufnahmefunktion wie gewohnt. Wenn die Aufforderung zur Treiberinstallation erscheint, klicken Sie **Treiber jetzt einrichten** und folgen Sie den Anweisungen.
Folgen Sie den Anweisungen, die von Audials One angezeigt werden.

Nach dem Abschluss der Neuinstallation sind alle Treiber eingerichtet, und alle Funktionen von Audials One zur Nutzung bereit.

RadioRip Filter

Der RadioRip Filter ist ein Windows Netzwerkdienst, der den Ansichten **Musik mitschneiden** und **Video speichern** ermöglicht, abgespielte Audio- und Videostreams direkt über deren Netzwerkadresse aufzunehmen.

Wenn die Installation dieses Treibers fehlschlägt, dann ist häufig die von Windows begrenzte, maximale Anzahl von Netzwerkdiensten bereits erreicht. Um den RadioRip Filter Treiber zu installieren, muss ein anderer Netzwerkdienst deinstalliert werden.

Um folgende Probleme zu lösen

- Treibereinrichtung immer wieder aufgerufen
1. Notieren Sie sich diese Anweisungen, oder drucken Sie die Anweisungen aus.
 2. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, und auch Audials One.
 3. Öffnen Sie den Dialog Netzwerkverbindungen.
 - **Windows 7, 8.1, 10:** Klicken Sie in der linken unteren Bildschirmcke auf die Schaltfläche **Start**, tippen Sie `ncpa.cpl`, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die aktive Ethernetverbindung, und klicken Sie dann **Eigenschaften..**
 5. In der Liste der für diese Verbindung verwendeten Elemente, suchen Sie nach dem Eintrag RadioRip Filter.

Falls RadioRip Filter **nicht** aufgelistet ist, folgen Sie den weiteren Anweisungen.

6. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - Falls aufgelistet, deinstallieren Sie den Eintrag RRNetCap Treiber. Dieser Eintrag kann ein Überbleibsel einer alten Installation von Audials One sein.
 - Deinstallieren Sie einen Netzwerkdienst einer anderen Software.

Vorsicht: Änderungen an den Netzwerkdiensten können dazu führen, dass Ihre Internetverbindung nicht mehr funktioniert. Falls möglich, holen Sie sich für diesen Schritt Hilfe von einem technischen Experten.

7. Starten Sie Ihren Computer neu.
8. Starten Sie Audials One mit Administratorrechten.
 - **Windows 7, 8.1, 10:** Auf Ihrem Desktop, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung mit Audials One, und klicken Sie dann auf **Als Administrator ausführen.**

9. Starten Sie die Aufnahmefunktion wie gewohnt. Wenn die Aufforderung zur Treiberinstallation erscheint, klicken Sie **Treiber jetzt einrichten** und folgen Sie den Anweisungen.

Folgen Sie den Anweisungen, die von Audials One angezeigt werden.

Nach dem Abschluss der Neuinstallation sind alle Treiber eingerichtet, und alle Funktionen von Audials One zur Nutzung bereit.

Audials Tunebite CD-R

Der Audials Tunebite CD-R-Treiber ist ein virtuelles CD-Rom Laufwerk, welches dazu dient, Daten vom iTunes CD-Brennassistent auf Ihre Festplatte abzuspeichern.

Um folgende Probleme zu lösen

- Treibereinrichtung verlangt immer wieder einen PC-Neustart
1. Notieren Sie sich diese Anweisungen, oder drucken Sie die Anweisungen aus.
 2. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, und auch Audials One.
 3. Starten Sie Audials One mit Administratorrechten.
 - **Windows 7, 8.1, 10:** Auf Ihrem Desktop, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung mit Audials One, und klicken Sie dann auf **Als Administrator ausführen**.
 4. Starten Sie die Aufnahmefunktion wie gewohnt. Wenn die Aufforderung zur Treiberinstallation erscheint, klicken Sie **Treiber jetzt einrichten** und folgen Sie den Anweisungen.

Folgen Sie den Anweisungen, die von Audials One angezeigt werden.

Nach dem Abschluss der Neuinstallation sind alle Treiber eingerichtet, und alle Funktionen von Audials One zur Nutzung bereit.

Treiberprobleme nicht gelöst?

Falls die obigen Anweisungen Ihr Problem nicht gelöst haben, kontaktieren Sie bitte das [Support-Team](#). Geben Sie bei der Supportanfrage den Treibernamen an.

Neue Musik und Videos aufnehmen

Nehmen Sie Radio auf und hören Sie Radio, schneiden Sie Musik mit, speichern Sie Videos, nehmen Sie DVDs auf und erhalten Sie neue Musik per Musiksuche oder durch Musikwünsche.

Internetradio hören und aufnehmen


Mit der Ansicht **Radio** können Sie Ihren Lieblingssender hören und aufnehmen oder Radiomusik nach Genre, Land oder Interpret aufnehmen.









Die Ansicht **Radio**


Durchsuchen Sie den Radiosender-Katalog und lernen Sie die Möglichkeiten zur Aufnahme von Sendern kennen.

Durch die Ansicht **Radio** navigieren

Die Ansicht **Radio** ist in verschiedene Kategorien gegliedert, zum Beispiel Musikgenres.

- Um jederzeit zurück zur Startansicht zu gelangen, klicken Sie auf .

- Um jederzeit zur vorherigen Kategorie zu gelangen, klicken Sie auf .
- Der Navigationspfad direkt über der Senderliste zeigt jederzeit an, in welcher Kategorie Sie sich befinden. Zum Beispiel:  Genres (27873)  Jazz, Blues (1308).
- Um eine Kategorie mit nur einem Klick aufrufen zu können, fügen Sie sie zur Startansicht hinzu. Navigieren Sie dazu zur Kategorie und klicken Sie auf .
- Um die Senderliste zu sortieren, klicken Sie oben rechts über der Senderliste auf **Nach Popularität**  und wählen Sie eine der Menüoptionen.
- Klicken Sie auf der rechten Seite eines Sendereintrages in der Liste , um die Detailseite des Senders aufzurufen (siehe [Abbildung 3: Detailseite eines Senders](#) auf Seite 13).
- Um zwischen ein- und zweispaltiger Ansicht umzuschalten, klicken Sie  oder .



Radio Paloma - 100% Deutscher Schlager!

Helene Fischer - Das Karussell In Meinem Bauch 07:34

<http://www.radiopaloma.de/>

128 MP3

Aufnehmen

Ähnliche Sender | Auf diesem Sender | Sendungen & Podcasts | News

Häufig gespielt:

Nik P. | Helene Fischer | Andrea Berg | Roland Kaiser | Nicole | G.G. Anderson | Howard Carpendale | Kristina Bach | Matthias Reim | Fantasy

Zuletzt gehört:

Kristina Bach - Tango Mit Fernando	03:05	→
Oliver Frank - Sommer In San Marino	03:29	→
Gilbert - Wollte Mich Ändern	03:44	→
Gitte - Wenn Du Musikalisch Bist	04:04	→
Nelly Sander - Wenn Wir Uns Nie Begegnet Wär'n	03:47	→
DJ Ötzi - Du Bist Es	03:14	→
Kathrin & Peter - Mehr Als Ein Tanz	03:35	→
Die Flippers - Sie Will Einen Italiener	03:11	→

Lied speichern








Auftrag...

In Arbeit: 0 | Format: MP3 | WMV | Gefiltert: 0 | Speicher: Mein PC | **Alles stoppen**

Abbildung 3: Detailseite eines Senders

Symbole für Internetradios

Tabelle 1: Symbole für Internetradios. [Mehr Symbole ...](#)

Symbol	Beschreibung	Bedeutung
	Diamant	Dieses Symbol kennzeichnet Radiosender, die wegen eines perfekten Schnitts ausschließlich vollständige Lieder liefern.
	Balkendiagramm	Dieses Symbol kennzeichnet die Popularität eines Senders. Je höher die Anzeige ist, desto beliebter ist der Sender bei Audials One-Nutzern.
	Gefüllter Pfeil	<p>Dieses Symbol zeigt die <i>Aufnahmetauglichkeit</i> eines Senders an.</p> <p>Je voller der Pfeil ist, desto größer ist die Anzahl von Liedern, die in einer Stunde aufgenommen werden können.</p> <p>Sender mit einem leeren Pfeil () liefern sehr wahrscheinlich keine einzelnen Lieder. Zum Beispiel, wenn ein Sender DJ-Mixe spielt. Nehmen Sie solche Sender mit der durchgehenden Aufnahme auf.</p>
	Gelber Pfeil	<p>Aufnahme startet, sobald das nächste, vollständige Lied gespielt wird.</p> <p>Wenn der Sender einen gelben Pfeil anzeigt : Die <i>Aufnahmetauglichkeit</i> des Senders ist möglicherweise nicht geeignet für die Aufnahme mit automatischer Liedtrennung.</p>
	Grüner Pfeil	Aufnahme läuft.

Aufnahmefunktionen für Radio

Nehmen Sie einen einzelnen Sender auf oder nutzen Sie die Massenaufnahme um mehrere Sender einer Kategorie aufzunehmen.



Die Schaltflächen für **1** die individuelle Aufnahme bestimmter Sender (nimmt den aktuell ausgewählten Sender auf) und **2** die automatische Massenaufnahme nach Kategorie (nimmt Sender entsprechend der aktuell ausgewählten Kategorie auf, die auf der Schaltfläche angezeigt wird).





Abbildung 4: Unterer Teil der Radio-Ansicht: Manuelle Aufnahme und Massenaufnahme

Aufnahmetauglichkeit von Radiosendern






Der Begriff *Aufnahmetauglichkeit* beschreibt, wie gut einzelne Lieder von einem Radiosender geschnitten werden können, und welche Aufnahmeart entsprechend geeignet ist.

Symbol	Beschreibung	Bedeutung
 	Gefüllter Pfeil	<p>Dieses Symbol zeigt die <i>Aufnahmetauglichkeit</i> eines Senders an.</p> <p>Je voller der Pfeil ist, desto größer ist die Anzahl von Liedern, die in einer Stunde aufgenommen werden können.</p> <p>Sender mit einem leeren Pfeil (⇨) liefern sehr wahrscheinlich keine einzelnen Lieder. Zum Beispiel, wenn ein Sender DJ-Mixe spielt. Nehmen Sie solche Sender mit der durchgehenden Aufnahme auf.</p>

Aufnahmetauglichkeit	Automatischer Schnitt	So nehmen Sie auf
	ja	Klicken Sie ➔ Aufnehmen .
	nein	Klicken Sie auf den ➔ Aufnehmen ▼ Pfeil und dann klicken Sie auf Durchgehende Aufnahme .

Radiosender finden und anhören

Finden Sie einen Radiosender, hören Sie ihn an und speichern Sie zuletzt gespielte Lieder

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Radio**.
 2. Einen Sender finden.
 - Geben Sie den Namen eines Radiosenders in die **Suche nach Sendern** Box ein (vgl. [Abbildung 5: Detail aus der Ansicht Radio](#) auf Seite 16, )
 - Geben Sie den Namen eines Künstlers in die **Suche nach Sendern** Box ein (vgl. [Abbildung 5: Detail aus der Ansicht Radio](#) auf Seite 16, ) , um einen Sender zu finden, der diesen Künstler häufig spielt.
 - Nutzen Sie Kategorien, um einen Radiosender zu finden. Wählen Sie beispielsweise links ein Genre oder Land.
-  Geben Sie den Namen eines Radiosenders ein.  Beachten Sie auch Suchergebnisse, die durch die Einstellungen für Radiosender ausgeblendet werden.







Abbildung 5: Detail aus der Ansicht Radio

3. Klicken Sie in der Liste der passenden Radiosender auf den gewünschten Sender.
Wenn Sie die Suche nutzen, beachten Sie auch Ergebnisse, die durch die Einstellungen für Radiosender ausgeblendet werden (vgl. [Abbildung 5: Detail aus der Ansicht Radio](#) auf Seite 16, ).
4. Optional: Sie haben unter Anderem diese Möglichkeiten:
 - Um den Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen: In der Radio-Werkzeugleiste, klicken Sie auf .
 - Um einen Sender anzuhören: Im Player klicken Sie auf .

Kürzlich gehörte Lieder speichern

Während Sie einen Sender anhören, erstellt Audials One einen Verlauf, der es Ihnen ermöglicht, kürzlich gespielte Lieder zu speichern.

So funktioniert der Verlauf:

- Der Verlauf listet zuletzt gespielte Lieder auf.
- Der Verlauf funktioniert nur bei den Sendern, die zum Mitschneiden geeignet sind.
- Den Verlauf können Sie über die Schaltfläche **Verlauf** auf dem Sendereintrag oder über die Ansicht **Auf diesem Sender** auf der Detailseite des Senders erreichen.
- Die Schaltfläche **Verlauf** an einem Sendereintrag wird angezeigt, sobald mindestens ein Lied vollständig von Anfang bis Ende gespielt wurde.
- Lieder, die vor dem Anhören des Senders gespielt wurden, werden in der Ansicht **Auf diesem Sender** auf der Detailseite des Senders angezeigt.

Klicken Sie auf ein Lied, um es zu speichern.





Abbildung 6: Der Verlauf zeigt eine Liste der kürzlich gespielten Lieder

Radiosender aufnehmen




Suchen Sie selbst Radiosender für die Aufnahme aus, lassen Sie Audials One automatisch nach bestimmten Kriterien eine Menge an Radiosendern aufnehmen oder programmieren Sie Radioaufnahmen.

Einen Sender aufnehmen




Nehmen Sie Musik und Inhalte eines Radiosenders auf.

1. In der *Navigation*, klicken Sie  **Radio**.
2. Optional: Setzen Sie das *Ausgabeformat* auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Navigieren Sie zu dem Sender, den Sie aufnehmen wollen.
4. Um den Sender aufzunehmen, richten Sie sich nach dem Symbol für *Aufnahmetauglichkeit*:

Aufnahmetauglichkeit	Automatischer Schnitt	So nehmen Sie auf
	ja	Klicken Sie  Aufnehmen .

Aufnahmetauglichkeit	Automatischer Schnitt	So nehmen Sie auf
	nein	Klicken Sie auf den  Aufnehmen  Pfeil und dann klicken Sie auf Durchgehende Aufnahme .

Der Sender wird jetzt aufgenommen.



Symbol	Beschreibung	Bedeutung
	Grüner Pfeil	Aufnahme läuft.
	Gelber Pfeil	Aufnahme startet, sobald das nächste, vollständige Lied gespielt wird. Wenn der Sender einen gelben Pfeil anzeigt  : Die <u>Aufnahmetauglichkeit</u> des Senders ist möglicherweise nicht geeignet für die Aufnahme mit automatischer Liedtrennung.

5. Optional: Wiederholen Sie die Schritte [3](#) auf Seite 18 und [4](#) auf Seite 18, um mehrere Sender gleichzeitig aufzunehmen.

Nach wenigen Minuten hat Audials One die ersten Lieder ganz aufgenommen. Alle aufgezeichneten Dateien erscheinen im **Player**.

FAQs zu Radioaufnahmen


Warum erscheinen bei der Aufnahme keine aufgenommenen Lieder?

- Wenn ein Sender kurz mit der Aufnahme beginnt, dann aber fehlschlägt: Die Verbindung zum Sender kann nicht hergestellt werden.
- Wenn der Sender einen grünen Pfeil anzeigt : Der Sender wird aufgenommen, aber die Aufnahmen werden gefiltert. Sie können die Anzahl der gefilterten Aufnahmen jederzeit in der Statuszeile im unteren Bereich des *Audials One* Fensters sehen. Klicken Sie auf **Gefiltert**, um Ihre Filtereinstellungen zu ändern.
- Wenn der Sender einen gelben Pfeil anzeigt : Die Aufnahmetauglichkeit des Senders ist möglicherweise nicht geeignet für die Aufnahme mit automatischer Liedtrennung.

Radioaufnahme programmieren

Sie können zeitgesteuerte Aufnahmen programmieren, um Audials One einen Radiosender zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch aufnehmen zu lassen.

Audials One legt dafür eine Aufgabe in der Windows Aufgabenplanung an. Diese stellt sicher, dass Audials One vor Beginn der Aufnahme automatisch gestartet wird.

1. Browsen Sie durch die Liste der Radiosender und wählen Sie den Sender aus, für den Sie eine Aufnahme programmieren wollen.
2. Klicken Sie  ▼ in der Symbolleiste, und klicken Sie dann **Aufnahme programmieren...**
3. Entscheiden Sie, ob die Aufnahme einmalig oder wöchentlich ausgeführt werden soll.
 - Einmalige Aufnahme: Legen Sie das gewünschte Datum fest.
 - Wiederholte Aufnahme: Wählen Sie die Tage aus, an denen die Aufnahme wöchentlich ausgeführt werden soll.
4. Legen Sie Anfang und Ende der Aufnahme fest.

Audials One startet und beendet die Aufnahme zum angegebenen Zeitpunkt. Die Aufnahme wird als durchgehende Aufnahme gespeichert, zudem werden die einzelnen Lieder getrennt gespeichert, wenn die [Aufnahmetauglichkeit](#) des Senders den automatischen Schnitt der Aufnahme zulässt.


FAQs zu programmierten Radioaufnahmen

Kann ich den Computer herunterfahren, bevor die programmierte Aufnahme begonnen hat?


Audials One startet die Aufnahme automatisch, wenn der PC läuft oder sich im Ruhezustand befindet. Stellen Sie sicher, dass Sie "Zeitgeber zur Aktivierung zulassen" in den Energieoptionen aktiviert haben.




Automatische Massenaufnahme nach Kategorie

Navigieren Sie zu einer Kategorie, wie zum Beispiel einem Genre oder einem Land, und lassen Sie von Audials One mehrere Sender gleichzeitig aufnehmen. Die Massenaufnahme liefert Ihnen sehr schnell sehr viel Musik.

1. In der *Navigation*, klicken Sie  **Radio**.
2. Optional: Setzen Sie das *Ausgabeformat* auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Navigieren Sie zu der Kategorie, für die Sie Sender aufnehmen lassen möchten.
Zum Beispiel eine aus den folgenden:
 - Klicken Sie auf **Genres**, scrollen Sie z.B. zu **Pop (...)** und wählen Sie dann **Pop (...)**.
 - Klicken Sie auf **★ Favoriten (...)**.

Die Beschriftung der Schaltfläche **➔ Massenaufnahme (...)** gibt in Klammern einen Hinweis dazu, welche Kategorie aufgenommen würde.


4. Klicken Sie auf **➔ Massenaufnahme (...)**.
Der Dialog zur Massenaufnahme wird geöffnet.
5. Wählen Sie die Einstellungen für die Massenaufnahme.
 - a) Legen Sie fest, wann und wie die Aufnahme gestoppt werden soll.
 - b) Legen Sie die Anzahl der Sender fest, von denen aufgenommen wird oder nutzen Sie die ganze Bandbreite.
6. Klicken Sie **Massenaufnahme starten**.
Audials One Audials wählt Sender der gewünschten Kategorie und zu den gewählten Einstellungen aus und startet die Aufnahme.
7. Optional: Um alle Sender anzuzeigen, von denen gerade aufgenommen wird, klicken Sie , und unter **Genres** klicken Sie **➔ Laufende Aufnahmen (...)**.

Symbol	Beschreibung	Bedeutung
	Grüner Pfeil	Aufnahme läuft.
	Gelber Pfeil	Aufnahme startet, sobald das nächste, vollständige Lied gespielt wird. Wenn der Sender einen gelben Pfeil anzeigt  : Die <i>Aufnahmetauglichkeit</i> des Senders ist möglicherweise nicht geeignet für die Aufnahme mit automatischer Liedtrennung.

Nach wenigen Minuten hat Audials One die ersten Lieder ganz aufgenommen. Alle aufgezeichneten Dateien erscheinen im **Player**.

Menge der aufgezeichneten Dateien begrenzen

Die automatische Aufnahme von Musik kann sehr schnell eine große Menge von Mediendateien erzeugen, die viel Speicherplatz belegen. Sie können die automatische Aufnahme beschränken, indem Sie einen *Auftrag* definieren. Aufnahme-Aufträge dienen dazu, die Aufnahme z.B. nach einer bestimmten Zeitspanne oder Anzahl von Aufnahmen selbsttätig zu stoppen.

1. In der *Navigation*, klicken Sie  **Radio**.
2. Öffnen Sie die Einstellungen für Aufnahmen.
 - **Einstellungen für normale Aufnahmen:** Klicken Sie **Auftrag...**
 - **Einstellungen für Massenaufnahmen:** Klicken Sie **➔ Massenaufnahme (...)** um den Dialog zur Massenaufnahme zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Art des Auftrags.
Wählen Sie z.B. **Daten**.
4. Stellen Sie die Größe des Auftrags ein.
Wählen Sie z.B. **300 MB**.

Die Aufnahme wird gestoppt, sobald das eingestellte Begrenzung überschritten wird (z.B. wenn 300 MB Daten erzeugt wurden).

Audiostreams aufnehmen

Mit der Ansicht **Musik mitschneiden** können Sie Musik und Hörbücher von Musikstreaming-Diensten wie zum Beispiel Spotify, Deezer, Apple Music, Napster und Amazon aufnehmen.

Einen Audio-Stream aufnehmen

Musik, die Sie mit einem Webplayer in Ihrem Webbrowser, oder mit der Streaming-Client-Software bzw. -App eines Musikstreaming-Dienstes abspielen, wird von Audials One erkannt und aufgenommen.



Ihren Musikdienst optimal einstellen

Stellen Sie das Programm so ein, dass Sie Aufnahme Probleme vermeiden.

- Stellen Sie die Lautstärke in der Abspielsoftware auf 100%.
- Falls das Programm Ihnen die Möglichkeit zu *lückenloser Wiedergabe* oder *Crossfading* gibt, stellen Sie sicher, dass beide Optionen deaktiviert sind. Normalerweise finden Sie diese Optionen in den Einstellungen ihres Abspielprogramms. Zum Beispiel: **Bearbeiten > Einstellungen... > Wiedergabe**.
- Um zu vermeiden, dass Töne anderer Programme mit aufgenommen werden, beenden Sie diese Programme (beispielsweise Chatprogramme, andere Player, ...).

So nehmen Sie Audiostreams auf

In der Ansicht **Musik mitschneiden** finden Sie Schnellstartoptionen und Anweisungen für die Aufnahme von bekannten Streamingdiensten.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Musik mitschneiden**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie auf  **Audio /Musikaufnahme** ▼, und prüfen Sie, ob Ihre Quelle in den Schnellstartoptionen verfügbar ist.
 - Falls eine Schnellstartoption verfügbar ist, starten Sie die Aufnahme. Klicken Sie dazu **Web-Player** ➤ oder **Software** ➤, je nachdem, ob Sie von der Computersoftware oder App der Quelle, oder von deren Web-Player in Ihrem Browser aufnehmen möchten.
 - Falls keine passende Schnellstartoption angeboten wird, klicken Sie **Aufnahmewerkzeug auswählen** ➤ und wählen Sie ein Aufnahmewerkzeug aus.
4. Sobald Audials One zur Aufnahme bereit ist, spielen Sie den Inhalt ab, den Sie aufnehmen wollen.




Abbildung 7: Schnellstartoptionen und Wahl des Aufnahmewerkzeugs




Abbildung 8: Das Aufnahme Fenster für einen Streamingdienst

Alle erkannten Lieder werden in der Ansicht **Musik mitschneiden** aufgelistet. Je nach Aufnahmewerkzeug und Einstellungen werden die Lieder automatisch gespeichert, und erscheinen nach kurzer Zeit im **Player**.

Das richtige Aufnahmewerkzeug wählen

Falls keine Schnellstartoption für Ihre Quelle verfügbar ist, wählen Sie ein geeignetes Aufnahmewerkzeug aus. Probieren Sie im Zweifelsfall die Werkzeuge von oben nach unten aus.

Werkzeug	Vorteile	Nachteile
🌐 Direktaufnahme mit Liedtrennung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässiges Tagging • Kann mehrere Streams auf einmal erkennen • Einfache Nutzung, schnelle Aufnahme • Gleichzeitiges Browsen und Abspielen anderer Inhalte während der Aufnahme möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennung des Audiosignals kann fehlschlagen
🎧 Tonaufnahme mit Liedtrennung	<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt jeden Stream und alles auf • Schneidet den Stream in einzelne Lieder 	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger zuverlässiges Tagging • Echtzeitaufnahme während Sie zuhören (1x Geschwindigkeit) • Abspielen anderer Geräusche stört die Aufnahme • Möglicherweise spezielle Einstellungen der Wiedergabe-Software nötig
∞ Durchgehende Tonaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Stream wird als durchgehende Aufnahme gespeichert 	

Abbildung 9: Vor- und Nachteile der Aufnahmewerkzeuge

Seite / Werkzeug	Beschleunigte Aufnahme	Mithörlautstä	Hörbuchmodu	Werbungsfilte
Amazon, Deezer	-	ja	ja	ja
Napster	2x	ja	ja	ja
Spotify	2x	ja	ja	ja
YouTube	-	-	-	ja

Seite / Werkzeug	Beschleunigte Aufnahme	Mithörlautstärke	Hörbuchmodus	Werbungsfilter
🌐 Direktaufnahme mit Liedtrennung	-	-	-	ja
🎵 Tonaufnahme mit Liedtrennung	-	ja	-	ja
∞ Durchgehende Tonaufnahme	-	ja	-	ja

Abbildung 10: Verfügbarkeit der Komfortfunktionen

Optimales Verhalten während der Aufnahme

Einige Empfehlungen helfen Ihnen, die gängigsten Probleme während der Aufnahme zu vermeiden, wie zum Beispiel abbrechende Aufnahmen.

Tipp: Nicht alle Punkte sind notwendigerweise für Ihren Browser und Ihre Videoquelle relevant.

Optimales Verhalten während der Aufnahme

- Verändern Sie die Lautstärke in der Abspielsoftware nicht. Sie können die Mithörlautstärke im Aufnahmefenster anpassen oder stumm schalten.
- Stellen Sie die Lautstärke zum Mithören einer laufenden Aufnahme mithilfe der *Mithörlautstärke* im Aufnahmefenster ein.
- Nutzen Sie keine anderen Programme während der Aufnahme.
- Pausieren Sie das Video nicht.
- Minimieren Sie das Browserfenster nicht.
- Öffnen Sie keinen neuen Browser-Tabs.

Komfortfunktionen für Audioaufnahmen

Komfortfunktionen wie Aufnahme mit doppelter Geschwindigkeit und der Hörbuchmodus machen die Aufnahme von Streamingdiensten einfacher und schneller.

Seite / Werkzeug	Beschleunigte Aufnahme	Mithörlautstä	Hörbuchmodu	Werbungsfilte
Amazon, Deezer	-	ja	ja	ja
Napster	2x	ja	ja	ja
Spotify	2x	ja	ja	ja
YouTube	-	-	-	ja
⊕ Direktaufnahme mit Liedtrennung	-	-	-	ja
√ Tonaufnahme mit Liedtrennung	-	ja	-	ja
∞ Durchgehende Tonaufnahme	-	ja	-	ja

Abbildung 11: Verfügbarkeit der Komfortfunktionen




Abbildung 12: Das Aufnahmefenster für einen Streamingdienst

Aufnahme mit doppelter Geschwindigkeit

Mit der Option Doppelte Geschwindigkeit können Sie Aufnahmen in der Hälfte der normalen Zeit ausführen.

Beschränkung: Diese Komfortfunktion ist nur für einige Streamingdienste verfügbar (vergleiche [Abbildung 11: Verfügbarkeit der Komfortfunktionen](#) auf Seite 27).

Mithörlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke zum Mithören einer laufenden Aufnahme mithilfe der *Mithörlautstärke* im Aufnahmefenster ein.

Beschränkung: Diese Komfortfunktion ist nur für einige Streamingdienste verfügbar (vergleiche [Abbildung 11: Verfügbarkeit der Komfortfunktionen](#) auf Seite 27).

Hörbuchmodus


Mit den optimierten Einstellungen speziell für die Aufnahme von Hörbüchern können Sie Hörbücher aufnehmen, ohne dass die Aufnahme bei Sprechpausen oder Stille in mehrere Teile geschnitten wird.

Beschränkung: Diese Komfortfunktion ist nur für einige Streamingdienste verfügbar (vergleiche [Abbildung 11: Verfügbarkeit der Komfortfunktionen](#) auf Seite 27).

Tipp: Wählen Sie zwischen Musik oder **Hörbücher**-Modus, *bevor* Sie etwas abspielen. Hat Audials One Audioinhalte erkannt und mit der Aufnahme begonnen, wird der festgelegte Modus verwendet und kann nicht mehr geändert werden bis die Aufnahme gestoppt wird.

Werbungsfilter

Viele Musikdienste spielen kurze Werbeblöcke zwischen Liedern ab. Audials One erkennt diese Werbung, und unterscheidet sie farblich von aufgenommenen Liedern. Optional können Sie die Speicherung von Werbung in Ihrer Mediensammlung vermeiden.

Um die Einstellungen zur Hervorhebung und Vermeidung von Werbung zu ändern, klicken Sie  in Werkzeugleiste der Aufnahmeliste.

Videostreams aufnehmen

Mit der Ansicht **Video speichern** können Sie Videostreams von Video-on-Demand-Diensten, Online-Mediatheken und Videoportalen wie zum Beispiel Amazon, Sky, YouTube, Netflix, ZDF und ARD, aufnehmen.

Amazon aufnehmen

Audials One nimmt Videos und Serien von Amazon auf.

Amazon einstellen

Stellen Sie Ihre Video-Website so ein, dass Sie maximale Aufnahmequalität erhalten, und gleichzeitig Aufnahme Probleme vermeiden.

- Falls verfügbar, passen Sie die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe des nächsten Videos je nach Anwendungsfall an.
 - a) Klicken Sie rechts oben auf der Amazon Video Seite auf **Einstellungen**, und scrollen Sie zu **WIEDERGABEEINSTELLUNGEN**.
 - b) Unter **Auto Play (Automatische Wiedergabe)**, klicken Sie auf **An** oder auf **Aus**, je nach Ihren Bedürfnissen.

Anwendungsfall	Automatische Wiedergabe
Ein einzelnes Video aufnehmen	Aus
Mehrere Folgen einer Serie hintereinander aufnehmen	An
Problemlösung im Fall, dass mehrere Videos in einer Datei aufgenommen werden	Aus

Abbildung 13: Einstellen der automatischen Wiedergabe des nächsten Videos



Beschränkung: Amazon's Funktion zur automatischen Wiedergabe ist nur in Browsern verfügbar, die den HTML5-Player unterstützen, wie zum Beispiel Chrome.

- Wählen Sie die beste Videoqualität aus, die keine Performanzprobleme verursacht.
 - a) Schauen Sie ein Video an.
 - b) In der rechten oberen Ecke des Videos, klicken Sie **Optionen**, und klicken Sie dann unter **Video-Qualität** auf **Autom.**
Amazon wählt automatisch die bestmögliche Video-Qualität.

Hinweis: Wenn Sie Probleme wie Sprünge oder Stottern feststellen, wählen Sie eine niedrigere Video-Qualität indem Sie **SD** klicken.

Ein Video von Amazon aufnehmen

In der Ansicht **Video speichern** finden Sie eine Schnellstartoption und Anweisungen für die Aufnahme von Amazon.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie  **Videos mitschneiden** ▼ und klicken Sie dann bei **Amazon Video** auf **Webseite** ➤.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Aufnahmefenster.

Hinweis:

- Audials One nimmt die abgespielte Sprache auf.
- Audials One nimmt Videos in der abgespielten Qualität auf.

Die Aufnahme ist beendet, sobald dies Audials One anzeigt, und/oder kurz nachdem das Video zu Ende ist.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Mehrere Videos von Amazon auf einmal aufnehmen

Lassen Sie Ihren Videodienst automatisch Videos hintereinander abspielen, Audials One erkennt die verschiedenen Videos und speichert sie einzeln ab.

Nehmen Sie zum Beispiel eine ganze Staffel einer Serie von Amazon auf.

Beschränkung: Amazon's Funktion zur automatischen Wiedergabe ist nur in Browsern verfügbar, die den HTML5-Player unterstützen, wie zum Beispiel Chrome.

Stellen Sie den Videodienst so ein, dass das nächste Video automatisch abgespielt wird.

1. Klicken Sie rechts oben auf der Amazon Video Seite auf **Einstellungen**, und scrollen Sie zu **WIEDERGABEEINSTELLUNGEN**.
2. Unter **Auto Play (Automatische Wiedergabe)**, klicken Sie auf **An**.

Führen Sie die Aufnahme wie in den Schritten [1](#) auf Seite 37 bis [4](#) auf Seite 38 beschrieben durch.

Audials One erkennt die Videos automatisch und nimmt alle Videos auf, die abgespielt werden.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Lösungen für Amazon

Abbrechende Aufnahmen, nicht erkannte Videos, Stottern und Sprünge in Aufnahmen - einige Tipps helfen, häufige Probleme zu vermeiden. Probleme und Schwierigkeiten können Sie per Feedback-Formular melden.

Netflix aufnehmen

Audials One nimmt Filme und Serien von Netflix auf.

Netflix einstellen

Stellen Sie Ihre Video-Website so ein, dass Sie maximale Aufnahmequalität erhalten, und gleichzeitig Aufnahme Probleme vermeiden.

- Falls verfügbar, passen Sie die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe des nächsten Videos je nach Anwendungsfall an.
 - a) Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Netflix-Accounts, scrollen Sie zu **Mein Profil**, und klicken Sie **Wiedergabe-Einstellungen**.
 - b) Deaktivieren oder Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nächste Folge automatisch abspielen**.

Anwendungsfall	Automatische Wiedergabe
Ein einzelnes Video aufnehmen	Aus
Mehrere Folgen einer Serie hintereinander aufnehmen	An

Anwendungsfall	Automatische Wiedergabe
Problemlösung im Fall, dass mehrere Videos in einer Datei aufgenommen werden	Aus



Abbildung 14: Einstellen der automatischen Wiedergabe des nächsten Videos

- Wählen Sie die beste Videoqualität aus, die keine Performanzprobleme verursacht.
 - a) Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Netflix-Accounts, scrollen Sie zu **Mein Profil**, und klicken Sie **Wiedergabe-Einstellungen**.
 - b) Unter **Datenverbrauch**, wählen Sie **Hoch** aus.

Hinweis: Wenn Sie Probleme wie Sprünge und Stottern feststellen, wählen Sie eine niedrigere Qualität.

Ein Video von Netflix aufnehmen

In der Ansicht **Video speichern** finden Sie eine Schnellstartoption und Anweisungen für die Aufnahme von Netflix.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie  **Videos mitschneiden** ▼ und klicken Sie dann bei **Netflix** auf **Webseite** >.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Aufnahmefenster.

Hinweis:

- Audials One nimmt die abgespielte Sprache auf.
- Audials One nimmt Videos in der abgespielten Qualität auf.

Die Aufnahme ist beendet, sobald dies Audials One anzeigt, und/oder kurz nachdem das Video zu Ende ist.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Mehrere Videos von Netflix auf einmal aufnehmen

Lassen Sie Ihren Videodienst automatisch Videos hintereinander abspielen, Audials One erkennt die verschiedenen Videos und speichert sie einzeln ab. Nehmen Sie zum Beispiel eine ganze Staffel einer Serie von Netflix auf.

Stellen Sie den Videodienst so ein, dass das nächste Video automatisch abgespielt wird.

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Netflix-Accounts, scrollen Sie zu **Mein Profil**, und klicken Sie **Wiedergabe-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nächste Folge automatisch abspielen**.

Führen Sie die Aufnahme wie in den Schritten [1](#) auf Seite 37 bis [4](#) auf Seite 38 beschrieben durch.

Audials One erkennt die Videos automatisch und nimmt alle Videos auf, die abgespielt werden.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Lösungen für Netflix

Abbrechende Aufnahmen, nicht erkannte Videos, Stottern und Sprünge in Aufnahmen - einige Tipps helfen, häufige Probleme zu vermeiden. Probleme und Schwierigkeiten können Sie per Feedback-Formular melden.

YouTube aufnehmen

Audials One nimmt Filme und Serien von YouTube auf.




YouTube einstellen

Stellen Sie Ihre Video-Website so ein, dass Sie maximale Aufnahmequalität erhalten, und gleichzeitig Aufnahme Probleme vermeiden.

- Wählen Sie die beste Videoqualität aus, die keine Performanzprobleme verursacht.

Videos von YouTube herunterladen




Wenn Sie bereits den Link eines Videos von YouTube als URL greifbar haben, fügen Sie ihn mit Copy & Paste in Audials One ein, um das Video herunterzuladen.

1. Wählen Sie ein Video auf der YouTube-Website aus.
2. Kopieren Sie die URL des YouTube-Videos aus der Adressleiste Ihres Browsers.
3. Öffnen Sie Audials One.
4. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
5. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
6. Klicken Sie  um den Link in die **Video-URL einfügen** Textzeile einzufügen.
7. Klicken Sie .

Audials One beginnt mit dem Herunterladen des Videos.

Videos von YouTube aufnehmen



In der Ansicht **Video speichern** finden Sie eine Schnellstartoption und Anweisungen für die Aufnahme von YouTube.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie  **Videos mitschneiden** ▼ und klicken Sie dann unter **Videoportale** auf **Website** ►.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Aufnahmefenster.
Audials One listet das erkannte Video im Aufnahmefenster auf.
5. Klicken Sie im Aufnahmefenster auf , um das Video zu speichern.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Musik von Videoportalen aufnehmen

Die Tonspur eines Videos von einem Videoportal wie zum Beispiel YouTube können Sie der Ansicht **Musik mitschneiden** aufnehmen.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Musik mitschneiden**.
2. Klicken Sie  **Audio /Musikaufnahme** ▼, und klicken Sie dann unter **Videoportale** auf **Website** ►.
3. Sobald Audials One zur Aufnahme bereit ist, spielen Sie den Inhalt ab, den Sie aufnehmen wollen.

Alle erkannten Lieder werden in der Ansicht **Musik mitschneiden** aufgelistet. Je nach Aufnahmewerkzeug und Einstellungen werden die Lieder automatisch gespeichert, und erscheinen nach kurzer Zeit im **Player**.

Lösungen für YouTube

Abbrechende Aufnahmen, nicht erkannte Videos, Stottern und Sprünge in Aufnahmen - einige Tipps helfen, häufige Probleme zu vermeiden. Probleme und Schwierigkeiten können Sie per Feedback-Formular melden.

Einen Videostream aufnehmen

Videostreams die Sie in Ihrem Webbrowser aufrufen oder abspielen, werden von Audials One erkannt und aufgenommen.

Beachten Sie einige Tipps zum Einrichten des Videodienstes und zum optimalen Vorgehen während der Aufnahme, um eine optimale Aufnahmequalität zu erreichen.

Ihren Videodienst optimal einstellen

Stellen Sie Ihre Video-Website so ein, dass Sie maximale Aufnahmequalität erhalten, und gleichzeitig Aufnahme Probleme vermeiden.

- Wählen Sie die höchste Videoqualität/Auflösung aus, falls diese Einstellung verfügbar ist. Einige Streaming-Dienste erhöhen automatisch die Auflösung, wenn Sie das Videofenster vergrößern.

Wenn Sie Probleme wie Sprünge oder Ruckeln bemerken, wählen Sie eine niedrigere Qualität.



- Falls verfügbar, passen Sie die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe des nächsten Videos je nach Anwendungsfall an.

Anwendungsfall	Automatische Wiedergabe
Ein einzelnes Video aufnehmen	Aus
Mehrere Folgen einer Serie hintereinander aufnehmen	An
Problemlösung im Fall, dass mehrere Videos in einer Datei aufgenommen werden	Aus

Abbildung 15: Einstellen der automatischen Wiedergabe des nächsten Videos

So nehmen Sie ein Video auf

In der Ansicht **Video speichern** finden Sie Schnellstartoptionen und Anweisungen für die Aufnahme aus bekannten Videodiensten.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie  **Videos mitschneiden** ▼ und wählen Sie ein Aufnahmewerkzeug oder eine Webseite aus, von der Sie aufnehmen wollen.
 - Klicken Sie bei einer der Schnellstartoptionen auf die Webseite oder Software des Streamingdienstes, von dem Sie aufnehmen wollen, zum Beispiel **Netflix Webseite** ►.
 - Wenn keine der Schnellstartoptionen geeignet ist, klicken Sie **Aufnahmewerkzeug auswählen** ► und wählen Sie das Werkzeug, das für sie am besten geeignet ist. In Zweifelsfällen probieren Sie die Werkzeuge von oben nach unten aus.




Abbildung 16: Das Videos mitschneiden Dropdown-Menü

4. Folgen Sie den Anweisungen im Aufnahmefenster.

Hinweis:

- Audials One nimmt die abgespielte Sprache auf.
- Audials One nimmt Videos in der abgespielten Qualität auf.

Die Aufnahme ist beendet, sobald dies Audials One anzeigt, und/oder kurz nachdem das Video zu Ende ist.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Mehrere Videos hintereinander aufnehmen

Lassen Sie Ihren Videodienst automatisch Videos hintereinander abspielen, Audials One erkennt die verschiedenen Videos und speichert sie einzeln ab.

Beschränkung: Nicht alle Videodienste bieten Funktionen zur automatischen Wiedergabe.

Stellen Sie den Videodienst so ein, dass das nächste Video automatisch abgespielt wird.

Führen Sie die Aufnahme wie in den Schritten [1](#) auf Seite 37 bis [4](#) auf Seite 38 beschrieben durch.

Audials One erkennt die Videos automatisch und nimmt alle Videos auf, die abgespielt werden.

Alle erkannten Videos werden in der Ansicht **Video speichern** aufgelistet. Abhängig vom Aufnahmewerkzeug und Ihren Einstellungen werden sie automatisch auf Ihrem Computer gespeichert und nach einer Weile im **Player** angezeigt.

Optimales Verhalten während der Aufnahme

Einige Empfehlungen helfen Ihnen, die gängigsten Probleme während der Aufnahme zu vermeiden, wie zum Beispiel abbrechende Aufnahmen.

Tipp: Nicht alle Punkte sind notwendigerweise für Ihren Browser und Ihre Videoquelle relevant.

Optimales Verhalten während der Aufnahme

- Sie können das Video während der Aufnahme ansehen. Sehen Sie es im Vollbildmodus an um die Aufnahmequalität zu maximieren. Wenn Sie das Video während der Aufnahme nicht ansehen wollen, schalten Sie Bildschirm und Lautsprecher aus.
- Ändern Sie die Lautstärke des Videos nicht in der Abspielsoftware. Sie können die Lautstärke der Aufnahme im Aufnahme Fenster von Audials One regulieren.

So vermeiden Sie leistungsbedingte Qualitätsprobleme

- Bewegen Sie den Mauszeiger nicht.

Wenn der Mauszeiger bewegt wird, werden Bedienelemente für die Videowiedergabe, und bei einigen Videodiensten auch zusätzliche Videoinformationen, angezeigt. Dies kann zu zusätzlicher CPU-Last führen.

Um Probleme wie beispielsweise das Stoppen der Aufnahme zu vermeiden

- Nutzen Sie keine anderen Programme während der Aufnahme.
- Pausieren Sie das Video nicht.
- Minimieren Sie das Browserfenster nicht.
- Öffnen Sie keinen neuen Browser-Tabs.

Bildschirmaufnahme




Audials Ones Werkzeug **Bildschirmaufnahme** nimmt die Ausgabe Ihres Bildschirms auf.

Das Werkzeug **Bildschirmaufnahme** arbeitet weniger automatisiert und elegant wie andere Werkzeuge zur Videoaufnahme. Die Steuerungselemente des Videoplayers werden zum Beispiel mit aufgenommen, sobald sie sichtbar sind.

Trotzdem ist die **Bildschirmaufnahme** das zuverlässigste Werkzeug bei der Erkennung von Videos. Es braucht nur ein Video auf ihrem Bildschirm sowie ein Audiosignal. Das macht die **Bildschirmaufnahme** zu einer guten Alternative, falls ein Video von den anderen Aufnahmewerkzeugen nicht erkannt oder aufgenommen wird.

Zudem ist mit dem Werkzeug **Bildschirmaufnahme** die Aufnahme von Videos mit Untertiteln möglich.

Wichtig: Schließen Sie andere Programme, um Störungen zu vermeiden.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Video speichern**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Universal (MP3/MP4)**.
3. Klicken Sie auf  **Videos mitschneiden** ▼, dann auf **Aufnahmewerkzeug auswählen** ▶, und dann auf  **Bildschirmaufnahme, manuell**.
4. Spielen Sie das gewünschte Video in Ihrem Browser ab.
5. Stellen Sie den Aufnahmebereich ein, der durch ein blaues Rechteck begrenzt wird.
 - Ziehen Sie die blauen Grenzen mit Ihrem Mauszeiger.
 - Klicken Sie **Erkennen**, damit Audials One das Aufnahme Fenster automatisch anpasst.
 - Klicken Sie **Vollbild**, um das Aufnahme Fenster auf Vollbild zu setzen.
6. Pausieren Sie das Video, und spulen Sie es an den Anfang zurück, oder zu der Stelle, ab der Sie die Aufnahme starten möchten.
7. Klicken Sie **Aufnehmen**, und spielen Sie das Video ab.

Die Aufnahme stoppt automatisch einige Momente nach dem Ende des Videos. Sie können auch selbst jederzeit die Aufnahme beenden.

Musikwünsche erfüllen

In der Ansicht **Musikwünsche** können Sie Ihre Wunschliste mit Liedern, Alben und Künstlern füllen. Audials One nimmt einen Wunsch nach dem anderen auf, wahlweise von Radiosendern und Musik-Websites.

Ein *Wunsch* ist ein Lied, Album oder Künstler, das bzw. den Sie in Ihrer Sammlung haben möchten. Ihre Wünsche sind übersichtlich in *Wunschlisten* organisiert.

Wunschlisten erstellen und erfüllen

Fügen Sie Künstler, Alben oder Lieder zu Ihrer Wunschliste hinzu, um Audials One Lieder und Musikvideos von Internetradiosendern und von Webseiten wie Youtube aufnehmen zu lassen. Nutzen Sie die Ansicht **Musikwünsche**, um zum Beispiel alle verfügbaren Mediendateien eines bestimmten Künstlers zu bekommen.

In der [Navigation](#), klicken Sie  **Musikwünsche**.

Über der Wunschliste gibt es eine Werkzeugleiste mit Befehlen: ① Wünsche hinzufügen ② Wunschlistenfunktionen und weitere Befehle, und ③ Befehle zum Bearbeiten von Wünschen.




Abbildung 17: Die Ansicht Musikwünsche mit Ihrer Wunschliste

Wünsche zu einer Wunschliste hinzufügen

Suchen Sie nach einem Künstler, Album oder Lied, oder entdecken Sie mithilfe von Vorschlägen neue Musik. Fügen Sie Elemente, die Sie aufnehmen wollen, zu Ihrer Wunschliste hinzu.

1. Klicken Sie oben in der Werkzeugleiste auf **+** **Musikwünsche**.
Das Fenster **Musikwünsche** wird geöffnet.
2. Tippen Sie Ihren Wunsch in die Suchbox **Künstler, Lied, Sampler** ein, oder entdecken Sie Wünsche in **Top Songs** oder **Top Künstler**.
3. Wählen Sie ein Album, einen Künstler oder einen Titel aus, und klicken Sie **Wünschen...**
Das ausgewählte Element wird mit einem Zauberstab-Symbol markiert und zu Ihrer Wunschliste im Hauptfenster hinzugefügt.
4. Wiederholen Sie Schritt [3](#) auf Seite 42, um weitere Wünsche hinzuzufügen. Wenn Ihre Wunschliste vollständig ist, schließen Sie das Fenster **Musikwünsche**.

FAQs zu Musikwünschen

Das Fenster Musikwünsche enthält meinen Wunsch nicht. Was ist los?

Das Künstlerverzeichnis wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Es kann jedoch sein, dass ein neues Album, ein neues Lied oder ein neuer Künstler erst nach einiger Zeit im Verzeichnis erscheint.

Die Wunschliste arbeitet auch ohne diese Daten und erfüllt auch Lied- und Künstler-Wünsche, auch wenn Sie noch nicht im Künstlerverzeichnis stehen. Tippen Sie solche Wünsche einfach direkt und vollständig in die Suchbox ein.

Eine Wunschliste erfüllen

Wenn Ihre Wunschliste vollständig ist, können Sie Einstellungen zum Erfüllen festlegen, indem Sie die Quellen, Art und Anzahl der Aufnahmen einstellen.

1. Klicken Sie **→ Erfüllen...** unter Ihrer Wunschliste.
2. Wählen Sie Einstellungen zum Erfüllen der Wunschliste.

① Überblick über die Einstellungen. ② Hilfesymbole für spezielle Einstellungen. Fahren Sie darüber um Erklärungen zu erhalten.




Abbildung 18: Einstellungen zum Erfüllen bei Audials One Platinum

- Unter **Format und Versionen**, wählen Sie zwischen Audio- und Musikdateien und wie viele Versionen pro Lied aufgenommen werden.
 - Unter **Quellen & Qualität**, wählen Sie zwischen Radiosendern oder Musik-Websites als Quelle. Daumenregel: Je mehr Quellen erlaubt sind, desto mehr Wünsche können schnell erfüllt werden, allerdings sinkt dadurch die Qualität der Aufnahmen. Für jede Quelle gibt es weitere Einstellungen wie Filter für Radiosender oder Format und Qualität für Musik-Websites.
 - Unter **Aufnahmeauftrag**, wählen Sie wie viel oder wie lang aufgenommen werden soll.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie **Jetzt erfüllen** klicken.


Audials One beginnt nach Ihren Musikwünschen zu suchen.

Audials One nimmt Ihre Wünsche auf, sobald sie in einer der ausgewählten Quellen verfügbar sind.

Der Aufnahmeprozess wird in der Wunschliste und unten in der Ansicht **Musikwünsche** angezeigt. Alle aufgenommenen Titel erscheinen im **Player**.



Mehrere Wunschlisten erfüllen

Sie können weitere Wunschlisten erstellen oder importieren. Während eine Wunschliste erfüllt wird, können Sie andere Wunschlisten bearbeiten, importieren oder exportieren. Sie können Audials One außerdem mehrere Wunschlisten gleichzeitig erfüllen lassen.

- Um eine neue Wunschliste zu erstellen, klicken Sie  **Funktionen** in der Werkzeugleiste, und klicken Sie dann **Neue Wunschliste erstellen...**
- Sie können die Erfüllung jeder Wunschliste individuell starten und stoppen. Audials One kann Wunschlisten gleichzeitig erfüllen.
- Jede Wunschliste kann mit unterschiedlichen Einstellungen erfüllt werden.
- Audials One erstellt automatisch eine Wiedergabeliste für jede Wunschliste. Diese Wiedergabelisten enthalten die Aufnahmen, die für die zugehörige Wunschliste gemacht wurden.

Nach Musik und Videos suchen

Mit der Ansicht **Musiksuche** können Sie Lieder und Musikvideos aus dem Internet finden, um sie anzuhören oder herunterzuladen.

- Um zwischen der Suche nach Musik oder Musikvideos zu wechseln, klicken Sie oben rechts  **Lieder und Tonspuren** oder  **Musikvideos**. Dadurch wird die Qualität der Suchergebnisse verbessert.
- Nutzen Sie verschiedene Suchfunktionen, um unterschiedliche Suchergebnisse zu erzielen.

Suchfunktion	Beschreibung
Suche	Nach Künstler, Album oder Lied suchen.






Suchfunktion	Beschreibung
	<p>Geben Sie einen Künstler, Album oder Lied in die Suchbox ein und klicken  Musiksuche.</p> <p>Klicken Sie  Ähnlich um das Musikuniversum aufzurufen, das Ihnen hilft, weitere Musik zu finden, die Sie mögen.</p>
Top Künstler	<p>Nach Musik und Musikvideos von Top Künstlern eines Genres suchen.</p> <p>Wählen Sie oben links ein Genre aus und klicken Sie  Musiksuche. Klicken Sie einen Künstler in der Liste der Suchergebnisse an, um nach Alben und Liedern dieses Künstlers zu suchen.</p>
Eigene Künstler	<p>Nach Musik und Videos von Künstlern der eigenen Musiksammlung suchen.</p> <p>Klicken Sie auf einen Künstler, um nach mehr Musik oder Musikvideos dieses Künstlers zu suchen.</p>
Charts, Sampler	<p>Nach Charts und Samplern eines Jahrs oder Genres suchen.</p> <p>Wählen Sie oben links ein Genre, Jahr oder beides und klicken Sie  Musiksuche. Klicken Sie ein Chart/Sampler-Icon an, um die beinhalteten Lieder anzuzeigen.</p>

Abbildung 19: Überblick über die verschiedenen Suchfunktionen

- Um mehr Musik zu finden, die Ihnen gefällt, können Sie das Musikuniversum nutzen. Das Musikuniversum zeigt ein Netzwerk aus Künstlern an. Dicke Verbindungslinien verbinden ähnliche Künstler, die Größe des Künstlerbildes steht für die Popularität des Künstlers. Browsen Sie durch das Musikuniversum oder pinnen Sie einen Künstler an, damit dieser im Zentrum des Netzwerks steht. Um das Musikuniversum zu schließen, klicken Sie noch einmal auf .
- Ändern Sie die Quellen der Suchergebnisse, indem Sie **Filtern** klicken und Quellen hinzufügen oder abwählen.
- Um ein oder mehrere Suchergebnisse pro Titel anzuzeigen, klicken Sie **Weniger** oder **Mehr** links über der Liste der Suchergebnisse.

Von DVD aufnehmen

Mit der Ansicht **DVD kopieren** können Sie einzelne Videotitel von einer DVD aufnehmen.

Beschränkung:

- Blu-ray Discs können wegen Beschränkungen der Digitalen Rechteverwaltung nicht aufgenommen werden.
- In manchen Fällen muss Audials One die DVD mithilfe Ihrer Bildschirmausgabe aufnehmen, dazu wird die DVD in voller Länge abgespielt. Um Störungen zu vermeiden, wird der Bildschirm dabei blockiert.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie **DVD kopieren**.
2. Optional: Setzen Sie das [Ausgabeformat](#) auf **Optimiert zum Brennen einer DVD (MP3/AVI)**.
3. Legen Sie die DVD, die aufgenommen werden soll, in Ihr Laufwerk.
Audials One liest die DVD ein. Dies kann einen Augenblick dauern.
4. Klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen.

Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint die Datei rechts im **Player**.

Um weitere Titel von der DVD aufzunehmen, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Um die Aufnahme(n) auf eine DVD zu kopieren, folgen Sie den Anweisungen zum [Brennen einer DVD](#).

Eine DVD mithilfe einer DVD-Player-Software eines Fremdanbieters aufnehmen

Falls mit Ihrer Windows-Edition die Wiedergabe von DVDs nicht möglich ist, oder falls die Windows-DVD-Player-App nicht kompatibel mit Audials One ist, können Sie die DVD mithilfe einer DVD-Player-Software eines Fremdanbieters wiederaufnehmen.

Der Universal-Konverter

Wandeln Sie Mediendateien in andere Dateiformate um. Dadurch können Sie Ihre Mediensammlung auf all Ihren Geräten abspielen.

Konvertieren Sie Ihre Mediendateien:

- Mediendateien in ein Format konvertieren, das für ein spezielles Wiedergabegerät geeignet ist, zum Beispiel Ihren MP3-Player.
- Konvertieren Sie Mediendateien in uneingeschränkte Dateiformate wie MP3, WMA, AAC und viele mehr...

Wie finde ich heraus, welche Formate mein Wiedergabegerät unterstützt?

Dadurch können Sie Ihre Mediensammlung auf all Ihren Geräten abspielen.

Um herauszufinden, welche Formate Ihr Gerät optimal unterstützt, schauen Sie im Handbuch zum Gerät nach oder fragen Sie den Hersteller.

Audials One bietet *Konvertierungsprofile*, die für die meisten bekannten Geräte und Gadgets geeignet sind.

Setzen Sie ein Konvertierungsprofil und überwachen Sie den Aufnahme- und Konvertierungsprozess in der Statuszeile.

In Arbeit: 0 ▶  Format:  MP3  AVI ▶ Gefiltert: 0 ▶ Speicher:  Mein PC

Abbildung 20: Die Statuszeile

In der Ansicht **Konverter** verwendete Symbole

Tabelle 2: Allgemeine in Audials One verwendete Symbole. [Mehr Symbole ...](#)







Symbol	Beschreibung	Bedeutung
	Hand	Dieses Symbol kennzeichnet Schaltflächen, mit denen Sie laufende Prozesse stoppen können. Es ist möglich, einzelne Aufnahmen und Konvertierungsprozesse zu stoppen oder mit einem Klick auf  Alles stoppen alle laufenden Aufnahmen und Prozesse zu stoppen.
	Pfeil	Dieses Symbol kennzeichnet Schaltflächen, mit denen Sie Aufnahmen und andere Aufgaben starten können, wie zum Beispiel Downloads oder Konvertierungen.
	Zahnrad	Dieses Symbol kennzeichnet Dateien, die gerade nachbearbeitet werden (Schnitt, Tagging, Konvertierung, ...).
	Rotes Ausrufezeichen	Dateien, bei denen ein Fehler während dem Abspielen, der Aufnahme oder der Konvertierung oder Nachbearbeitung aufgetreten ist.

Tabelle 3: Symbole im Konverter. [Mehr Symbole ...](#)

Symbol	Beschreibung	Bedeutung
	Vorhängeschloss	Dieses Symbol kennzeichnet Dateien, deren Wiedergabe auf irgendeine Art und Weise beschränkt ist. Die Wiedergabe kann zum Beispiel nur auf diesem Computer möglich sein oder nur mit einem gültigen Abonnements eines Musikanbieters.

Unterstützte Eingabeformate

Die **Konverter**-Ansicht von Audials One kann Dateien mit den aufgelisteten Dateierweiterungen verarbeiten.

Audio-Eingabeformate

4XA, 722

AA, AAC, AAX, AC3, ACT, AEA, AIF, AIFF, AMR, APC, APE, AU, AUD

BIK

DTS

EAC3

FLAC

GSM

IRCAM, ISS

M4A, M4B, M4P, MP2, MP3, MPC

OGG, OMA

PVF

QCP

RAM

SOL

VQF

W64, WAV, WMA, WMA Pro, WV

XA



Video-Eingabeformate

3GP, 3G2, 4XM


AVI
BIK
C93, CDXL, CIN
DFA, DIVX, DV, DXA
F4V, FLV
GXF
H.264
M2T, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4,
MPEG, MPG, MTS, MVE, MVI, MXF
NUV
PAF, PMP, PVA
RL2, RM, RMVB, ROQ, RPL
SEQ, SWF
TMV, TS
VID, VMD, VQA
WEBM, WMV
YOP

Mediendateien konvertieren



Konvertieren Sie Ihre Dateien in der **Konverter**-Ansicht in Formate, die für spezielle Wiedergabegeräte geeignet sind oder in uneingeschränkte Formate wie MP3, WMA oder AAC.

1. In der [Navigation](#), klicken Sie  **Konverter**.
2. Öffnen Sie die Dateien, die konvertiert werden sollen.
 - a) Klicken Sie auf  **Dateien** > **Dateien hinzufügen...** oder fügen Sie Dateien von Ihrer Wiedergabeliste per Drag and Drop hinzu.
 - b) Wählen Sie die Dateien aus, die konvertiert werden sollen.
 - c) **Öffnen** klicken.

Die Dateien werden jetzt in der Ansicht **Konverter** angezeigt.

- 3 **Wichtig:** Dateien, die mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet sind , müssen abspielbar sein, damit Audials One sie durch Wiederaufnahme konvertieren kann.

Für alle Dateien, die mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet sind: Bitte versichern Sie sich, dass Sie ausreichende Rechte haben, diese Dateien mit ihrer Wiedergabe-Software abzuspielen. Überprüfen Sie auch Ihre Musikanbieter-Abonnements.

4. Unterhalb der Liste der zu konvertierenden Dateien, ändern Sie  das Ausgabeformat und  den Ausgabespeicher.





Abbildung 21: Die Konverter-Ansicht

5. Klicken Sie auf  **Starten**, um den Konvertierungsprozess zu starten.

Hinweis: Führen Sie während der Konvertierung keine Aufgaben durch, die die Prozessorauslastung erhöhen, um bestmögliche Resultate zu garantieren.

Alle konvertierten Dateien werden von der Eingabeliste in den **Player** verschoben. Originaldateien werden durch eine Konvertierung nicht geändert oder gelöscht. So ist sichergestellt, dass Sie auf keinen Fall Ihre Originale verlieren oder beschädigen.

Wenn das Ergebnis einer Konvertierung nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie, mit anderen Konvertierungseinstellungen, die Originaldatei einfach noch einmal konvertieren lassen.

Beispiel: Mediendateien konvertieren, um sie auf eine DVD zu brennen

1. Wählen Sie als *Ausgabeformat* **Optimiert zum Brennen einer DVD (MP3/AVI)** aus der Liste der verfügbaren Konvertierungseinstellungen und klicken Sie dann auf **OK**.
2. Klicken Sie auf **→ Starten**, um den Konvertierungsprozess zu starten.
3. Um die aufgenommenen Dateien auf eine DVD zu brennen, folgen Sie den Anweisungen: [Aufnahmen auf CD oder DVD brennen](#) auf Seite 59.

Hinweis: Sie benötigen zur Wiedergabe einen DIVX-kompatiblen DVD-Player.

Videos in Audiodateien konvertieren

Nutzen Sie den Konverter, um gespeicherte Videos in Audiodateien zu konvertieren.

- Öffnen Sie die Datei, die Sie konvertieren wollen und wählen Sie **Video in Audio konvertieren** aus, bevor Sie mit der Konvertierung beginnen.




Abbildung 22: Einstellungen für Konvertierungen

Mediensammlung verwalten

Verwalten Sie Ihre Mediensammlung, spielen Sie Dateien ab, und kopieren oder brennen Sie sie auf andere Geräte und Speicher.

Überblick über die Mediathek

Die Ansichten der **Mediathek** zeigen Ihre Mediensammlung an und unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Audio- und Videodateien.

Sie können Ihre Musik einfach durchsuchen und entdecken. Sie können Dateien bearbeiten und auf andere Geräte kopieren.

Die Ansichten der Mediathek

In der [Navigation](#) finden Sie verschiedene Ansichten der Mediathek, mit denen Sie die unterschiedlichen Inhalte Ihrer Mediensammlung anzeigen und verwalten können.

- Die Ansicht **Musik** zeigt Ihre Musik sortiert nach den Kategorien *Genre*, *Interpret* und *Album* an.
- Die Ansicht **Filme und Unterhaltung** zeigt Ihre Mediendateien in Kategorien wie Filme, TV-Serien, Hörbücher, Audio- und Videopodcasts an.
- Die Ansicht **Alle Mediendateien** zeigt die Ordnerstruktur Ihrer Mediensammlung an.

- In der Ansicht **Wiedergabeliste** werden Ihre Playlists angezeigt, dort können Sie weitere Playlists erstellen, Playlisten bearbeiten, importieren oder exportieren.

Die Mediathek verwenden

In der Mediathek finden Sie Möglichkeiten, Ihre Mediensammlung auf verschiedene Weise anzuzeigen, zu verwalten und zu bearbeiten.






Abbildung 23: Detailansicht einer Ansicht der Mediathek

1 Das Musikuniversum

Das Musikuniversum ist nur in der Ansicht **Musik** verfügbar und hilft Ihnen mehr Musik zu finden, die Ihnen gefällt. Das Musikuniversum zeigt ein Netzwerk aus Künstlern an. Dicke Verbindungslinien verbinden ähnliche Künstler, die Größe des Künstlerbildes steht für die Popularität des Künstlers. Browsen Sie durch das Musikuniversum oder pinnen Sie einen Künstler an, damit dieser im Zentrum des Netzwerks steht. Um das Musikuniversum zu schließen, klicken Sie noch einmal auf .

2 In der Mediathek suchen


Die Suchbox hilft Ihnen, nach Musik, Videos, Künstlern, Alben oder Liedern in Ihrer Mediathek zu suchen. Um die Suche einzugrenzen und beispielsweise nur nach Künstlern zu suchen, klicken Sie .

3 ▶ Audials Anywhere

Verwalten Sie Ihre Audials Anywhere-Verbindungen oder erstellen Sie eine neue Verbindung.

Hinweis: Um Inhalte einer bestehenden Audials Anywhere-Verbindung anzuzeigen, klicken Sie **Export/Import-Speicher** und wählen Sie ein verfügbares Anywhere-Gerät aus.

4 ▶ Ansicht und 5 ▶ Funktionen

Mit der Option **Ansicht** können Sie Ihre Medien Ihren Wünschen entsprechend anzeigen. Die Optionen zur Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Mediendateien erreichen Sie über  **Funktionen**.

Mediendateien kopieren, exportieren und importieren

Audials One bietet Import- und Export-Funktionen, um Musik und Videos von Ihrem PC auf externe Geräte und Speicher zu übertragen, und umgekehrt. Das geht mit USB-Geräten, Cloudspeichern, und auch CD-Brennern.

Hinweis: Exportieren und Importieren kann man in den Ansichten der **Mediathek**, Exportieren kann man zusätzlich auch im **Player**.

1. Navigieren Sie zu einer geeigneten Ansicht.
 - Exportieren und Importieren in der **Mediathek**: In der [Navigation](#), klicken Sie eine der Ansichten der **Mediathek**.
 - Exportieren im **Player**: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Klicken Sie **Export/Import-Speicher** und wählen Sie einen Speicher für den Export oder Import der Dateien.

Beachten Sie die Schaltfläche **Standardspeicher** unten links, die Schaltfläche **Export-Speicher** unten rechts, und die roten Schaltflächen in der Mitte zum Übertragen von Dateien.



Abbildung 24: Exportieren und importieren in der Mediathek

Beachten Sie oben rechts die Schaltfläche **Export-Speicher** und oben in der Mitte die rote Schaltfläche zum Exportieren von Dateien.




Abbildung 25: Exportieren im Player

3. In der Liste der Mediendateien, wählen Sie alle Dateien, die Sie importieren oder exportieren wollen.
 - Um spezielle Dateien auszuwählen, drücken und halten Sie die `Strg`-Taste während Sie die Dateien auswählen.
 - Um alle Dateien der aktuellen Liste auszuwählen, drücken Sie gleichzeitig `Strg+A`.

Tipp: In der Ansicht **Mediathek** werden alle Dateien auf dem Standardspeicher blau angezeigt, Dateien des Export-/Importspeichers werden weiß markiert und Dateien in beiden Speichern werden in hellblau dargestellt.

4. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche **Kopieren**. (Siehe [Abbildung 24: Exportieren und importieren in der Mediathek](#) auf Seite 56 und [Abbildung 25: Exportieren im Player](#) auf Seite 56)

Audials One kopiert alle ausgewählten Dateien auf den gewählten Speicher.

Anywhere: Eigene und externe Mediensammlungen verbinden

Erreichen Sie Ihre Mediensammlung unterwegs mit Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Computer, oder teilen Sie Ihre Mediensammlung mit Freunden.


1. Installieren Sie ein Audials-Programm auf dem Gerät, das Sie mit Ihrer Mediensammlung verbinden wollen.

Tipp: Sie können mit den kostenlosen Versionen der Audials-Produkte die Anywhere-Funktionen nutzen:


- Installieren Sie kostenlos Audials Light auf anderen Computern.
- Installieren Sie kostenlos die Audials App auf Ihrem Smartphone.

2. Starten Sie Audials One auf Ihrem Computer und melden Sie sich mit Ihrem Audials-Account an.

3. In der [Navigation](#), klicken Sie eine der Ansichten der **Mediathek**.

4. Klicken Sie oben in der Symbolleiste auf  und folgen Sie den Anweisungen. Verfügbare Anywhere-Geräte werden in der Liste der verfügbaren Speicher auf beiden verbundenen Geräten angezeigt.

5. Erreichen Sie Ihre eigene Mediensammlung von einem externen Gerät oder lassen Sie die Ihres Freundes auf Ihrem PC anzeigen.

- Auf einem Computer: Klicken Sie **Export/Import-Speicher** und wählen Sie die anzuzeigende Mediensammlung aus.
- Auf einem Smartphone: Klicken Sie .

Hinweis: Voraussetzungen für Anzeige und Austausch von externen Mediensammlungen:



- Wenn Sie Ihre Mediensammlung von einem externen Gerät aus erreichen wollen, müssen beide Geräte mit einem Audials-Account angemeldet sein.
- Wenn Sie auf die Mediensammlung eines Freundes zugreifen wollen, müssen beide mit Ihrem Audials-Account angemeldet sein.
- Beide Geräte sind an und mit dem Internet verbunden.

- Ein Audials-Programm läuft auf beiden Geräten.

Sie können jetzt Mediendateien der beiden Geräte bzw. Mediensammlungen anzeigen, abspielen und übertragen.

FAQs zu Audials Anywhere

Wo kann ich alle meine Anywhere-Verbindungen sehen und bearbeiten?


Wechseln Sie zu einer Ansicht der Mediathek und wählen Sie  **Funktionen** >  um alle Ihre *Anywhere*-Verbindungen zu sehen und zu bearbeiten.

Aufnahmen auf CD oder DVD brennen

Brennen Sie Ihre Mediendateien auf Audio-, Daten-CDs oder Daten-DVDs.

1. Optional: Erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste mit Audio- und Videodateien, und fügen Sie alle Dateien, die Sie brennen möchten, der Liste hinzu.

Sie können diesen Schritt überspringen, falls Ihre aktuelle Wiedergabeliste bereits alle Dateien, die Sie brennen möchten, enthält.

- a) Klicken Sie in der Werkzeugleiste über der Wiedergabeliste auf **Playlist** ▼, und klicken Sie dann auf  **Neu**. Audials One erstellt eine neue, leere Wiedergabeliste.
- b) In der [Navigation](#), klicken Sie **Musik** oder **Filme und Unterhaltung**. Durchstöbern Sie Ihre Sammlung oder geben Sie einen Filtertext ein, um die Datei zu finden, die Sie brennen möchten.
- c) Ziehen Sie die Datei in die Wiedergabeliste auf der rechten Seite des Audials One-Fensters.
- d) Wiederholen Sie Schritt [1.c](#) auf Seite 59, bis die neue Wiedergabeliste alle Dateien, die Sie brennen möchten, enthält.

Hinweis: Die Reihenfolge der Dateien auf der Wiedergabeliste spielt keine Rolle. Der Brenn-Reihenfolge wird in einem späteren Schritt des Brenn-Assistenten festgelegt.

2. Wählen Sie aus der aktuellen Wiedergabeliste die Dateien aus, die Sie brennen wollen.
 - Um spezielle Dateien auszuwählen, drücken und halten Sie die `Strg`-Taste während Sie die Dateien auswählen.
 - Um alle Dateien der aktuellen Liste auszuwählen, drücken Sie gleichzeitig `Strg` und `A`.
- Wiederholen Sie Schritt [2](#) auf Seite 60, bis Sie alle Dateien ausgewählt haben, die Sie brennen möchten.
3. In der Werkzeugleiste über der Wiedergabeliste, klicken Sie auf **Export-Speicher** ▼, und dann auf **CD-Brenner**.
 4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste über der Wiedergabeliste auf **Kopieren**, um den Brenn-Assistenten zu starten.

Der Brenn-Assistent führt Sie durch den Brennvorgang. Unter anderem können Sie dabei das Brennformat und die Reihenfolge der Dateien auf den Datenträgern festlegen.

FAQs

Kann ich eine Film-DVD mit DVD-Menü für meinen DVD-Player brennen?

Nein. Mit *Audials One* können nur Daten-DVDs ohne DVD-Menü gebrannt werden.

Ich möchte eine CD oder DVD kopieren. Geht das per Brenn-Assistent?

Nein. Der Brenn-Assistent kann nur Mediendateien aus Ihrer Sammlung brennen.

Um eine CD oder DVD zu kopieren, fügen Sie die Audiotracks zu Ihrer Mediensammlung hinzu bzw. nehmen Sie die DVD auf und brennen Sie damit anschließend eine CD oder DVD.

Aufnahmen bearbeiten

Alles zum Bearbeiten von Mediendateien.


Tags bearbeiten

Audials One fügt Ihren Aufnahmen und Konvertierungen Tags hinzu. Sie können auch selbst Tags bearbeiten.

Aufnahmen und Konvertierungen automatisch taggen lassen

In der Standardeinstellung werden allen mit Audials One erstellten Aufnahmen und Konvertierungen Tags hinzugefügt.

So ändern Sie Einstellungen für das Tagging

Klicken Sie unten links im Audials One-Fenster auf , und dann auf **Audio verarbeiten**.
Für die automatische Vervollständigung von Tags wählen Sie **ID3-Tags hinzufügen** aus.


Tags bearbeiten

Sie können Tags für einzelne Dateien von Hand ändern. Zum Beispiel, um die Schreibweise eines Albumnamens zu ändern.

So bearbeiten Sie die Tags einer einzelnen Datei im Detail

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.

So bearbeiten Sie die Tags für mehrere Dateien auf einmal

2. Klicken Sie im **Player** auf , und dann auf **Tags bearbeiten**. Die Textfelder für Tags sind jetzt bearbeitbar.
3. Bearbeiten Sie Tags von einer oder mehreren Dateien.

Alle Änderungen werden in orange angezeigt.




Abbildung 26: Tags von mehreren Dateien auf einmal bearbeiten

4. Um alle Änderungen zu speichern, klicken Sie unten rechts im **Player** auf **Bearbeiten beenden**.

Musik erkennen und Tags suchen lassen

Audials One kann die Tags von Musikdateien ihrer Sammlung ergänzen, überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Die eingebaute Musik-Erkennung verwendete Audio-Fingerprinting-Techniken, um auch Dateien zu erkennen, die keine Künstler- und Titelfinfos haben.

Tipp: Die Musik-Erkennung funktioniert gut für Dateien, die aus einer bestehenden Sammlung in Audials One importiert wurden.


Identifikation und Tagsuche für eine einzelne Datei

1. In der [Navigation](#), klicken Sie **Musik**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann **Identifizieren und Tags suchen**.

Audials One erkennt das Lied und vervollständigt und korrigiert die Tags automatisch.

3. Klicken Sie **Speichern** um die Änderungen zu speichern, oder bearbeiten Sie die neuen Tags indem Sie **Eigenschaften** klicken.

Identifikation und Tagsuche für mehrere Dateien gleichzeitig

1. In der [Navigation](#), klicken Sie **Musik**.
2. Wählen Sie alle Dateien aus, deren Tags sie vervollständigen wollen.
 - Um spezielle Dateien auszuwählen, drücken und halten Sie die `Strg`-Taste während Sie die Dateien auswählen.
 - Um alle Dateien der aktuellen Liste auszuwählen, drücken Sie gleichzeitig `Strg+A`.
3. Klicken Sie auf , und dann auf **Identifizieren und Tags suchen**, und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Tipp: Da es eine Weile dauern kann, bis eine größere Menge von Liedern getaggt wird, ist es ratsam, eine große Mediensammlung über Nacht taggen zu lassen.

Alle Änderungen und geänderte Dateien werden in orange angezeigt.

4. Optional: Prüfen Sie die neuen Tags, und bearbeiten Sie bei Bedarf von Hand weitere Details.
5. Um alle Änderungen zu speichern, klicken Sie unten rechts im **Player** auf **Bearbeiten beenden**.

Der Schnittditor zum Bearbeiten von Liedern

Mit dem Schnittditor bearbeiten Sie Anfang und Ende von Liedern im MP3-Format, um Schnittmarken zu ändern, ein- und auszublenden, oder um durchgehende Aufnahmen in Lieder zu zerteilen. Der Schnittditor bietet spezielle Funktionen für Aufnahmen aus der Ansicht **Radio**.

Funktionsumfang des Schnittditors

Der Funktionsumfang des Schnittditors ist abhängig von der Quelle und dem Format der Aufnahme.

Beschränkung: Nur Dateien im MP3-Format können bearbeitet werden.

Tipp: Um immer den vollen Funktionsumfang des Schnittditors nutzen zu können, wählen Sie ein Konvertierungsprofil, das für alle Audioaufnahmen automatisch das [Ausgabeformat](#) MP3 benutzt.

Tabelle 4: Funktionsumfang des Schnittditors

Quelle	Format	Funktionsumfang
Ansicht Radio	MP3	<ul style="list-style-type: none"> • Liedanfang und -ende abschneiden • Lied verlängern (60 Sekunden Vor- und Nachlaufzeit sind verfügbar) • Ein- und ausblenden

Quelle	Format	Funktionsumfang
Ansicht Radio , Durchgehende Aufnahmen	MP3	<ul style="list-style-type: none"> • Lied aus durchgehender Aufnahme ausschneiden • Ein- und ausblenden
Ansicht Musik mitschneiden , Durchgehende Tonaufnahme	MP3	<ul style="list-style-type: none"> • Lied aus durchgehender Aufnahme ausschneiden • Ein- und ausblenden
Alle Ansichten	MP3	<ul style="list-style-type: none"> • Liedanfang und -ende abschneiden • Ein- und ausblenden
Alle Ansichten	Andere Formate, einschließlich Videos	<p>⚡ Keine Schnittfunktionen.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Tipp: Sie können Dateien ins MP3-Format konvertieren, um Sie schneiden zu können.</p> </div>

Liedanfang und Liedende bearbeiten

Mit dem Schnittditor bearbeiten Sie die Schnittmarken und Ein-/Ausblendungen von Liedern im MP3-Format.

Beschränkung: Nur Dateien im MP3-Format können bearbeitet werden. Wenn die Schaltfläche ⚡ angezeigt wird, hat die ausgewählte Datei nicht das Audioformat MP3.
















Abbildung 27: Fenster des Schnitteurs




Tabelle 5: Kommandos und Kontrollen im Schnitteur

Name	Erklärung
 Liedanfang/ Liedende	Wechseln Sie zwischen der Bearbeitung des Liedanfangs und -endes, indem Sie auf Liedanfang oder Liedende klicken.
 Schere	Verschieben Sie den Regler mit der Schere, um den Liedanfang oder das Liedende festzulegen.
 Ein-/Ausblendung Regler	Verschieben Sie den Regler für Ein-/Ausblendungen, um eine Ein- oder Ausblendung gewünschter Länge festzulegen.
 Positionsregler	Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Tonspur, um die Position zu ändern.
 Play	Spielt das Lied ab der Position des Positionsreglers ab.
 Play Anfang/Ende	Klicken Sie hier, um eine Vorschau des Liedanfangs/-endes abzuspielen.

1. Wählen Sie im **Player** ein Lied aus.
2. In der Werkzeugleiste über der Wiedergabeliste, klicken Sie auf . Der Schnitteur öffnet sich und zeigt den Liedanfang an.

Hinweis: Wenn die Schaltfläche  angezeigt wird, hat die ausgewählte Datei nicht das Audioformat MP3.



3. Optional: Klicken Sie auf , um die komplette erste Hälfte des Tracks zu sehen oder vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht mit  und .
4. Klicken Sie auf , um den Liedanfang zu testen.

5. Bewegen Sie , um den Liedanfang anzupassen und bewegen Sie , um die Länge der Ein- oder Ausblendung anzupassen.
6. Klicken Sie auf , um ihre Einstellungen zu testen.
7. Klicken Sie **Liedende** und wiederholen Sie die Schritte [5](#) auf Seite 67 bis [6](#) auf Seite 67.
8. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Sie können das bearbeitete Lied jetzt im Player abspielen.

FAQs zum Schnittditor

Wie kann ich mehr als 30 Sekunden schneiden?

Im Schnittditor, klicken Sie auf . *Audials One* zeigt jetzt die erste Hälfte des Liedes an. Klicken Sie auf **Liedende** und , um die zweite Hälfte des Liedes zu sehen.

Klingeltöne erzeugen

Erstellen Sie Klingeltöne aus MP3 Liedern für Ihr Mobiltelefon.

Ihr Handy muss eines der folgenden Formate unterstützen: WAV, MP3, WMA, WMV, OGG

Klingeltöne können höchstens 30 Sekunden lang sein.

1. Über dem **Player**, klicken Sie **Export-Speicher** ▼ um das Dropdown-Menü zu öffnen und wählen Sie **Klingelton erstellen** aus.
2. Wählen Sie ein Lied in der Wiedergabeliste, und klicken Sie auf **Klingelton erstellen**. *Audials One* bereitet das Lied vor. Der weiß markierte Bereich zeigt, wo der Klingelton abgespielt wird.
3. Verschieben Sie den markierten Bereich, um den Abspielbereich für den Klingelton zu ändern.
4. Ziehen Sie an den Rändern des markierten Abspielbereichs, um die Länge des Klingeltons anzupassen.
5. Sie können den markierten Bereich jederzeit abspielen, um den Klingelton zu testen.

6. Klicken Sie **Weiter mit Schritt 3...**, und folgen Sie den Anweisungen zum Übertragen des Klingeltons auf Ihr Handy.

Einstellungen

Passen Sie Audials One Ihren Bedürfnissen an.

Speicher & Ausgabe

Stellen Sie Ihren Standardspeicher ein und konfigurieren Sie Benennung und Ordnerstruktur neuer Mediendateien.

Um die Einstellungen für Speicher und Ausgabe zu öffnen, klicken Sie **Speicher** in der Statuszeile. ([Abbildung 28: Die Statuszeile](#) auf Seite 69)



Abbildung 28: Die Statuszeile

Speicher wählen

Neue Mediendateien werden automatisch im Standardspeicher gespeichert. Wählen Sie Ihren Computer, Ihr Smartphone, eine Cloud oder ein USB-Gerät als Standardspeicher.

Hinweis: Ihr PC ist als Standardspeicher am besten geeignet.

- Optional: Konfigurieren Sie einen neuen Speicher

Klicken Sie **Speicher** in der Statuszeile ([Abbildung 28: Die Statuszeile](#) auf Seite 69), wählen Sie die Art des Speichers, den Sie konfigurieren wollen, und folgen Sie den Anweisungen.

- Ändern Sie den Standardspeicher

Klicken Sie **Speicher** in der Statuszeile und wählen Sie den Speicher aus, den Sie als Standard setzen möchten.

Ordner und Dateinamen wählen

Legen Sie Ausgabeordner und Benennung neuer Mediendateien zur Strukturierung des aktuellen Standardspeichers fest.

1. Klicken Sie **Speicher** in der Statuszeile ([Abbildung 28: Die Statuszeile](#) auf Seite 69), klicken Sie dann **Ordner und Dateinamen einstellen...**

2. Wählen Sie den Ausgabeordner für Audio- und Videoaufnahmen.

Ab jetzt speichert Audials One alle Aufnahmen entsprechend ihres Medientyps in diesen Ordnern.

Um die Ausgabe-Unterordner und Dateinamen für neue Aufnahmen einzustellen

3. Klicken Sie **Ausgabe-Unterordner und -Dateinamen einstellen...** und wählen Sie dann eine Regel zur Benennung der Unterordner und Dateien.

4. Wählen Sie **Unterordner und Dateinamen automatisch aktualisieren... .. bei Änderungen an Tags** unten im Dialogfenster.

Beispiele für die Regeln zur Benennung von Ordnern und Dateien

Regel	Dateiname	Ordnerstruktur im Ausgabeordner
Standard für Musik: <code>\artist\artist - track.ext</code>	Künstler - Titel	Audials One speichert neue Aufnahmen in nach Künstlern benannten Ordnern.
Standard für Videos: <code>\artist - track.ext</code>	Künstler - Titel	Audials One speichert neue Aufnahmen direkt im Ausgabeordner.
<code>\genre \artist \album \nr track.ext</code>	Nr. Track	Audials One speichert neue Aufnahmen in nach Album benannten Ordnern. Diese

Regel	Dateiname	Ordnerstruktur im Ausgabeordner
		befinden sich in nach Künstlern benannten Ordnern, die in einem Ordner für das zugehörige Genre gespeichert werden.
<code>\artist \year</code> <code>\artist - track.ext</code>	Künstler - Titel	Audials One speichert neue Aufnahmen in nach Künstlern benannten Ordnern und dort in einem Ordner für das entsprechende Jahr.

Ausgabeformat einstellen

Lassen Sie alle Aufnahmen automatisch in das gewünschte Format konvertieren, wählen Sie dazu ein Konvertierungsprofil wählen oder erstellen Sie ein eigenes mit benutzerdefinierten Einstellungen.

- *Schaltfläche für Formateinstellungen*
- Konvertierungsprofil
- Details und benutzerdefinierte Einstellungen




Abbildung 29: Einstellungen für Ausgabeformate

Ausgabeformat für neue Aufnahmen einstellen

Legen Sie ein Ausgabeformat für alle Aufnahmen fest.

1. In der *Statuszeile* unten im Audials One-Fenster, klicken Sie **Format** (siehe [Abbildung 29: Einstellungen für Ausgabeformate](#) auf Seite 71).

Hinweis: Die Statuszeile wird in den Ansichten der **Mediathek** und in der Ansicht des **Konverter** nicht angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Alle Dateien konvertieren und erstellen im Format**.
3. Wählen Sie ein Konvertierungsprofil aus, das für den Verwendungszweck Ihrer Aufnahmen geeignet ist.

Was möchten Sie mit Ihren Aufnahmen machen?	Konvertierungsprofil
Diverses	Universal (MP3/MP4)
Tags bearbeiten	Universal (MP3/MP4)
Auf ein Apple-Gerät exportieren	iPhone / iPad / iPod (AAC/MP4)

Was möchten Sie mit Ihren Aufnahmen machen? Konvertierungsprofil

Auf externes Gerät exportieren

Universal (MP3/MP4)

Auf eine DVD brennen

Optimiert zum Brennen einer DVD (MP3/AVI)

Tipp:

Das Konvertierungsprofil **Universal (MP3/MP4)** wird als optimale Standardeinstellung für die meisten Nutzerbedürfnisse empfohlen.

- Dieses Profil ermöglicht das Bearbeiten von Aufnahmen, zum Beispiel Tagging und Schneiden.
- Dieses Konvertierungsprofil konvertiert Videos schnell und mit geringer Prozessorauslastung, durch die Verwendung des *MPEG4 H264 Superfast* Encoders.

Beschränkung: **Universal (MP3/MP4)** ist nicht verfügbar in der Demo-Version und in Audials Light.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Die *Schaltfläche für Formateinstellungen* zeigt Ihre neuen Einstellungen des Ausgabeformats an. Alle künftigen Aufnahmen werden automatisch in dieses Format konvertiert.

Ein Konvertierungsprofil anpassen

Basierend auf einem der voreingestellten Konvertierungsprofile können Sie Audio- und Videoausgabe einstellen und Ihre Änderungen als neues Profil speichern.

1. In der *Statuszeile* unten im Audials One-Fenster, klicken Sie  **Format** (siehe [Abbildung 29: Einstellungen für Ausgabeformate](#) auf Seite 71).

Hinweis: Die Statuszeile wird in den Ansichten der **Mediathek** und in der Ansicht des **Konverter** nicht angezeigt.

2. Unter Konvertierungsprofil-Details (siehe [Abbildung 29: Einstellungen für Ausgabeformate](#) auf Seite 71), wählen Sie ein benutzerdefiniertes Dateiformat für Audio- und Videodateien.

3. Klicken Sie auf **Speichern** um Ihre Einstellungen als neues Konvertierungsprofil zu speichern, und klicken Sie dann auf **OK**.